


# Dokumente drucken mit Windows 10

Version 1 | 13.06.2016



# 1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Aktuelle Drucker-Lösung (JetMobil).....	3
2.	Neue Drucker-Lösung (SafeCom) .....	8

# Wie druckt man mit Windows 10

## Inhaltsverzeichnis


1. Aktuelle Drucker-Lösung (JetMobil) ..... 3
  - 1.1. Finden Sie einen Drucker ..... 3
  - 1.2. PullPrint ..... 4
  - 1.3. Direct Print ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Neue Drucker-Lösung (Safecom) ..... 8
  - 2.1. PullPrint ..... 8

## 1. Aktuelle Drucker-Lösung (JetMobil)

### 1.1. Finden Sie einen Drucker

Um einen Drucker zu finden, besuchen Sie die folgende Webseite:

[http://deda1appl20/merck\\_printer\\_configurator/](http://deda1appl20/merck_printer_configurator/)



Drücken Sie „Automatic“ oder wählen Sie Ihren Standort, um Drucker in Ihrer Nähe zu finden.

Bei einem PullPrint Druckauftrag wählen Sie einfach wieder Ihren Standort. Bei „direct prints“ benötigen Sie auch den Hostnamen:

**Printers Search:**

Manual EU Germany Darmstadt A A1 2nd Floor

Automatic Your registered location in the Corporate Directory Merck: Germany-Darmstadt-D40-225

	Location	Hostname	Model	Comment
Select	EU-Germany-Darmstadt-D40-201	MFDE000017	M5035	multifunctional, mono, DIN A3
Select	EU-Germany-Darmstadt-D40-249	MFDE000101	M3035	multifunctional, mono, DIN A4
Select	EU-Germany-Darmstadt-D40-210	MFDE000464	M3035	multifunctional, mono, DIN A4
Select	EU-Germany-Darmstadt-D40-203	PRDE000008	P3005	mono, DIN A4
Select	EU-Germany-Darmstadt-D40-201	PRDE000158	CP3525	color, DIN A4

**Printers for Installation:**

## 1.2. PullPrint

If you want to print on a printer with Badge Authentication (MFP), you can use the pullprint queue. Choose this queue as your standard printer or select this queue, if you print.



Melden Sie sich nach dem drucken an einem MFP mit Ihrem Werksausweis an und wählen Sie pullprint.

hp [HPAC]Please ID yourself... S/W-Kopien: 1

Kopieren  
Kopien des Originaldokuments anfertigen

HPAC Secure Printing  
HPAC Secure Printing

Fax  
Senden Sie ein Dokument an eine oder mehrere Faxnummern.


E-Mail  
Versenden von Dokumenten als E-Mail-Anhang

17-Jan-2005 23:25 Netzwerkadresse


### 1.3. Direct Print

Wenn Sie einen Drucker ohne Werksausweisauthentifizierung auswählen möchten, wählen Sie „Direct Print“.


Zuerst müssen Sie entscheiden, ob Sie den PCL 6 oder Postscript (PS). Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie den PCL 6 – Direct Print.




Mit einem rechts Klick auf das Symbol erscheint ein neues Feld, wählen Sie hier „Printer properties“ (Drucker Eigenschaften).




Dann erscheint der folgende Bildschirm:  
Wählen Sie hier „Druckeradresse eingeben...“ aus.



Geben Sie einen Hostname von einem Drucker beispielweise mfde000022 in dem Feld „Druckeradresse“ ein und drücken Sie „OK“



Markieren Sie den Drucker in der Checkbox, um den Drucker bei Ihren vorgeschlagenen Drucker hinzuzufügen und drücken Sie „OK“.



## 2. Neue Drucker-Lösung (SafeCom)


Im April 2016 startet in Deutschland die Einführung der neuen Drucker. Diese Drucker sind mit einem SafeCom Sticker markiert. Sie werden einen Hostnamen haben, der mit MFDE81XXXX oder PRDE81XXXX startet. Wenn Sie einen dieser Geräte nutzen möchten, nehmen Sie einen der SafeCom PullPrint Reihe.

- **SecurePrint-PCL**
- **SecurePrint-PS**

### 2.1. Auftraggeber basiertes Pull Printing

Ihr Druckauftrag wird auf dem lokalen PC gespeichert, bis er gedruckt wird. Wenn der Druckauftrag abgerufen werden soll, muss der PC mit dem Merck-Netzwerk verbunden sein.

- Drucken Sie an einem der lokalen Drucker **SecurePrint-PCL** oder **SecurePrint-PS**.




- Gehen Sie zu einem beliebigen SafeCom Drucker
- Melden Sie sich an und wählen Sie Pullprint

### 2.3. Server basiertes Pull Printing

Das Server basierte Pull Printing funktioniert genauso wie bei der JetMobil Lösung. Hier wird der aktuelle Druckauftrag im SafeCom Server gespeichert, bis er gedruckt wird. Ihr PC muss nicht mit dem Merck-Netzwerk verbunden sein, wenn der Druckauftrag abgerufen werden soll.

- Drucken Sie mit einer der verbundenen PullPrint Drucker.
  - **SecurePrint-PCL on DEDA1Wxxxx.eu.merckgroup.com**
  - **SecurePrint-PS on DEDA1Wxxxx.eu.merckgroup.com**



- Gehen Sie zu einem SafeCom Drucker
- Melden Sie sich an und wählen Sie Pull Print zum drucken.